


# Désinstaller Adobe Flash Player sur PC et Mac




Depuis le 12 janvier 2021, le célèbre lecteur Flash n'est plus utilisable dans les navigateurs Web. Adobe, son éditeur, a décidé de le retirer de la circulation et même développé un outil pour le désinstaller facilement.

Après 24 ans de bons et loyaux services, Flash Player va disparaître d'Internet. Lancé en 1996 par Macromedia, racheté en 2006 par Adobe, l'éditeur de Photoshop, Flash a fait les beaux jours du Web. Grâce à lui, on a pu profiter de sites bardés d'animations, de publicités dynamiques ou encore de petits jeux amusants comme le Mah-jong, des jeux de cartes ou le célèbre [YetiSports](#) qui a depuis migré sur les smartphones Android et iOS.



Cependant, les nombreuses failles de sécurité et l'arrivée du HTML5, plus léger et plus sûr, ont eu raison du succès de Flash qui a vu depuis les années 2010 sa popularité décroître fortement. Tant et si bien que sur de nombreux navigateurs (Firefox, Chrome ou Edge), Flash affichait une présence discrète. Intégré dans les extensions, il fallait, par défaut, l'activer au moment de l'utiliser. Ce ne sera désormais plus possible. Depuis le 31 décembre 2020, Adobe a cessé la maintenance de son outil. Vous avez d'ailleurs probablement croisé au fil de votre navigation sur le Web ces derniers mois, une boîte de dialogue émanant d'Adobe afin de vous inciter à désinstaller Flash Player de votre ordinateur.



Si ce n'est pas le cas, voici comment procéder, que vous utilisiez un PC animé par Windows ou un Mac. Par la suite, évitez les sites Web qui vous demanderont d'installer Flash Player sur votre machine pour accéder à leur contenu. Soit ils n'auront effectué aucune mise à jour de leur côté pour se séparer de Flash au profit du HTML5, soit il s'agira d'une tentative pour installer un logiciel publicitaire (adware) ou un virus sur votre ordinateur puisque la version officielle de Flash n'est d'ores et déjà plus disponible au téléchargement. Méfiance donc.

## Comment désinstaller Flash sur Windows ?

Depuis fin octobre 2020, Microsoft propose [une mise à jour](#) de différentes moutures de Windows pour supprimer Flash. Néanmoins, Adobe a de son côté publié un outil pour désinstaller Flash Player.

- Ouvrez votre navigateur habituel (Firefox, Edge, Chrome) et vérifiez tout d'abord que Flash est présent. Pour cela, rendez-vous sur [la page Web](#) mise en place par Adobe et cliquez sur le bouton jaune **Rechercher maintenant**.

## Aide de Flash Player

Version d'essai gratuite

### Installation de Flash Player en cinq étapes simples

#### 1. Vérifiez si Flash Player est déjà installé sur l'ordinateur

Rechercher maintenant

- Vous êtes immédiatement informé de la présence du module Flash. Qu'il soit actif ou non, présent ou non (il est peut-être installé dans un autre navigateur), il faut le désinstaller.

## Aide de Flash Player

Version d'essai gratuite

### Installation de Flash Player en cinq étapes simples

#### 1. Vérifiez si Flash Player est déjà installé sur l'ordinateur

Rechercher maintenant



- Téléchargez à présent l'outil de désinstallation de Flash proposé par Adobe et fermez votre navigateur.

### Télécharger Flash Uninstaller pour Windows

- Lancez l'outil d'Adobe que vous venez de télécharger. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton **Désinstaller** à droite de la fenêtre.




- Redémarrez ensuite votre ordinateur après avoir dit un dernier adieu à Flash.



Nous vous remercions d'avoir choisi Adobe Flash Player. Nous sommes fiers que ce produit ait joué un rôle majeur dans l'évolution du contenu animé, interactif, audio et vidéo diffusé sur le web, et nous nous réjouissons de contribuer à ouvrir une nouvelle ère d'expériences digitales.

- **À noter** : il faudra attendre une prochaine mise à jour de Chrome et de Edge (basé sur Chromium) pour que Flash disparaisse définitivement de ces navigateurs. Pour le moment, le module est toujours présent mais désactivé. Vous pouvez vous en rendre compte en tapant <chrome://settings/content/flash> ou <edge://settings/content/flash> dans la barre d'adresse). Par défaut, l'interrupteur doit être en position inactive.



## Comment désinstaller Flash sur macOS ?

Newsletter



Abonnement newsletters

[Voir un exemple](#)

Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter.

Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire.

Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi.

Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre [politique de confidentialité](#).

Apple est depuis longtemps réfractaire à l'utilisation de Flash (l'outil n'a jamais vu le jour sur iOS). Et la firme à la pomme a pris les devants sur les Mac puisque, depuis 2019 déjà, son navigateur Safari ne prend plus en charge les contenus Adobe. Si vous disposez de Flash dans d'autres navigateurs, voici comment vous en séparer.

- Ouvrez votre navigateur habituel (Firefox, Edge, Chrome ou Safari) et vérifiez tout d'abord que Flash est présent. Pour cela, rendez-vous sur [la page Web](#) mise en place par Adobe et cliquez sur le bouton jaune **Rechercher maintenant**.

## Aide de Flash Player

Version d'essai gratuite

### Installation de Flash Player en cinq étapes simples

#### 1. Vérifiez si Flash Player est déjà installé sur l'ordinateur

Rechercher maintenant

- Vous êtes immédiatement informé de la présence du module Flash. Qu'il soit actif ou non, présent ou non (il est peut-être installé dans un autre navigateur), il faut le désinstaller.

## Aide de Flash Player

[Consulter le site](#)

### Rappel important :

Flash Player arrivera en fin de vie le 31 décembre 2020. Pour plus d'informations, consultez la page [Informations sur la fin de vie de Flash Player](#).

### Ps

Offre spéciale : Testez Photoshop CC, l'une des meilleures applications de création d'images et d'illustrations. Gratuit pour sept jours.

[Version d'essai gratuite](#)

## Installation de Flash Player en cinq étapes simples

### 1. Vérifiez si Flash Player est déjà installé sur l'ordinateur

#### Étape 1




VOS INFORMATIONS SYSTEME	
Votre version de Flash	Not installed
Nom de votre navigateur	Firefox
Votre système d'exploitation	Macintosh (OSX)

- Rapatriez à présent l'outil proposé par Adobe qui convient à votre version du système.

[Télécharger Flash Uninstaller pour macOS 10.6 et ultérieur](#)

[Télécharger Flash Uninstaller pour macOS jusqu'à 10.5](#)

- Fermez tous les navigateurs ouverts puis lancez l'outil d'Adobe que vous venez de télécharger. Cliquez sur le bouton **Ouvrir** de la boîte de dialogue qui surgit.



- Cliquez sur le bouton **Désinstaller**.



- Saisissez votre mot de passe pour validez l'opération et cliquez sur **Installer un utilitaire**. Au bout de quelques secondes, Flash a quitté votre disque dur.



- **À noter** : il faudra attendre une prochaine mise à jour de Chrome et de Edge (basé sur Chromium) pour que Flash disparaisse définitivement de ces navigateurs. Pour le moment, le module est toujours présent mais désactivé. Vous pouvez vous en rendre compte en tapant <chrome://settings/content/flash> ou <edge://settings/content/flash> dans la barre d'adresse). Par défaut, l'interrupteur doit être en position inactive.

